



Instrukcja logowania do sieci bezprzewodowej Eduroam - Windows 10/11

1. Uruchamiamy „Panel sterowania”, a następnie Centrum sieci i udostępniania
2. Klikamy „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”




3. Klikamy „Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową”



4. Wypełniamy według wzoru i przechodzimy dalej:

Nazwa sieci: eduroam

Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise



← Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową

Wprowadź informacje o sieci bezprzewodowej, którą chcesz dodać.

Nazwa sieci:

Typ zabezpieczeń:

Typ szyfrowania:


Klucz zabezpieczeń: ☐ Ukryj znaki

☒ Uruchom to połączenie automatycznie

☐ Połącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji

Ostrzeżenie: jeśli wybierzesz tę opcję, może to zagrozić prywatności komputera.

5. Zmieniamy ustawienia połączenia klikając „zmień ustawienia połączenia”




← Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową


Pomyślnie dodano: eduroam

→ **Zmień ustawienia połączenia**
Otwórz właściwości połączenia, aby można było zmienić ustawienia.


Pojawi się okno właściwości sieci bezprzewodowej




Wchodzimy w „Zabezpieczenia”



Wchodzimy w „ustawienia” i odznaczamy opcję „Sprawdź tożsamość serwera, weryfikując certyfikat”



Wchodzimy w „ustawienia zaawansowane” i zaznaczamy opcję „Określ tryb uwierzytelniania” i wybieramy „Uwierzytelnianie użytkownika”.




Klikamy zapisz poświadczenia i wpisujemy dane według wzoru:

Nazwa użytkownika: login_jak_do_poczty@uthrad.pl lub
numer_albumu@student.uthrad.pl

Hasło: hasło jak do poczty

Zatwierdzamy klikając OK.

6. Wychodzimy z opcji klikając OK i zamykamy okno:



7. Łączymy się z siecią poprzez ustawienia WiFi z paska zadań:

